



# Guide d'utilisation Transmission Risk Air Monitor




L'application « Transmission Risk Air Monitor » vous permet de déterminer l'indice de risque des virus dans la zone monitorée pour une surveillance et une analyse plus poussées. Elle comporte également un système exclusif d'alerte de risque basé sur différents niveaux d'activité dans une pièce. Cela permet aux utilisateurs finaux d'améliorer de manière proactive la ventilation intérieure, ce qui, peut contribuer à réduire la propagation de certaines maladies et à diminuer le risque d'exposition des occupants des bâtiments. À partir de l'application vous pouvez :

Surveiller le taux de CO<sub>2</sub>, de la température et de l'humidité

Paramétrer les scénarios selon l'activité de la pièce

Accéder aux réglages de l'appareil

Accéder à l'historique des données (1 mois glissant)



## Où télécharger l'application ?

Disponible gratuitement à partir de l'Apple store ou de Google Play, « Transmission Risk Air Monitor » ou « Moniteur d'air » en français est une application qui permet aux utilisateurs de HTRAM de vérifier le taux de CO<sub>2</sub>, la température et l'humidité à partir de leur smartphone.

## Comment se connecter à l'application Moniteur d'air ?

1/ Une fois l'application téléchargée, ouvrez-la à partir de votre smartphone.

Pour une première utilisation, il faudra s'inscrire au préalable en cliquant sur « **S'inscrire** » en bas à droite de l'écran. Un code de vérification vous sera envoyé afin de définir votre mot de passe.

2/ Connectez-vous à l'application avec votre adresse e-mail et votre mot de passe défini au préalable.



Adresse e-mail

Adresse e-mail

Mot de passe

Votre mot de passe

Pays/Région

Europe


J'accepte [Confidentialité des données](#), [Clause de non-responsabilité](#), [Contrat de licence utilisateur final](#)

CONNEXION

[Mot de passe oublié](#)

[S'inscrire](#)

## Comment appairer votre appareil ?



3/ Cliquez sur le + en bas à droite de l'écran et activez le Bluetooth® mobile dans Paramètres > Bluetooth.

4/ Double-cliquez sur le bouton de l'appareil. L'icône Bluetooth s'affiche et clignote sur l'écran de l'appareil dans l'attente de l'appairage.

**Remarque** : il est nécessaire d'enfoncer le bouton pour activer le Bluetooth de l'appareil. L'icône Bluetooth clignote pendant une minute, puis la fonction Bluetooth s'arrête si aucune connexion n'est trouvée. Double-cliquez à nouveau sur le bouton pour activer l'option Bluetooth de l'appareil.

5/ Confirmez que l'appareil est prêt pour l'appairage : l'icône doit clignoter. Vérifiez que l'icône Bluetooth clignote sur l'écran de l'appareil.

6/ Si le Bluetooth de deux appareils ou plus est activé, vous pouvez utiliser le numéro de série pour identifier l'appareil à appairer. Le numéro de série se trouve à l'arrière de l'appareil.

7/ Cliquez sur l'icône Connect (connecter) pour assurer l'appairage avec l'appareil.

8/ Une fenêtre s'affiche pour demander à l'utilisateur de saisir le CODE PIN affiché sur l'écran de l'appareil.

9/ Saisissez le code PIN à 6 chiffres. Ensuite, cliquez sur Connect (connecter).

10/ Lorsque l'icône Bluetooth cesse de clignoter sur l'écran de l'appareil, l'appairage est terminé.

